

TITEL	KWEEK AFNEMEN – OP BRMO
Doel	Het verkrijgen van kweekmateriaal voor onderzoek
Omschrijving/ Toelichting	BRMO = Bijzondere Resistente Micro-Organismes zoals ESBL en ARE
Aandachtspunten	• Licht cliënt in. • Breng de cliënt in een makkelijke houding. • Bescherm de privacy van de cliënt. • Zet de benodigde materialen binnen handbereik. • Controleer de verloopdatum van de steriele materialen.
Benodigdheden	• Droge wattenstok zonder transportmedium • Aantal paar handschoenen
Werkwijze	• Doe handschoenen aan. • Strijk de droge kweekstok door de keel en stop de wattenstok zonder iets anders aan te raken terug in de buis. • Strijk de droge kweekstok door de neus en stop de wattenstok zonder iets anders aan te raken terug in de buis. • Strijk de droge kweekstok langs eventueel bestaande wonden en stop de wattenstok zonder iets anders aan te raken terug in de buis. • Strijk de droge kweekstok langs perineum en stop de wattenstok zonder iets anders aan te raken terug in de buis. • Doe eventueel aanwezige urine in een urinepotje. • Doe handschoenen uit en desinfecteer de handen. • Voorzie de kweekstokhouder van de administratieve gegevens. • Kweekformulieren invullen (bij elke kweekstok 1 formulier) en zo snel mogelijk laten vervoeren naar het laboratorium door de technische dienst.
Opmerkingen	• Wanneer het materiaal niet direct naar het laboratorium gebracht kan worden dient het in een koelkast bewaard te worden. • De kweken worden op de dag van opname afgenomen. • De kweken moeten negatief zijn en dan mag de patiënt uit isolatie ontheven worden. • Als de MRSA kweken eerder bekend negatief zijn mag de MRSA-strikte isolatie omgezet worden naar een contactisolatie.
Meer informatie over kweekstokken is te vinden in het Vademecum op de website van het Centraal Bacteriologisch en Serologisch Laboratorium via de volgende link: DIAGNOSTISCH VADEMCEUM INFECTIEZIEKTEN (tergooi.nl)	